

wwwc というプログラムが悠webの新着情報に新しく投稿があった時と会員専用ページに更新があった時に自分のパソコン（PC）にポップアップのメッセージを出すようにします。

youtube動画も作成しました。 <https://youtu.be/K8lVg90Dpjs> (1/27)


1. wwwc プログラムをネットからダウンロード、解凍する。



- 1) PCのデスクトップに wwwc というフォルダーを作る。
- 2) Googleなどのブラウザで wwwc を検索すると左記の画面がでる。
- 3) 窓の杜 を表示する為、ココをクリックする。




- 4) ダウンロードをクリックする。



- 5) デスクトップのwwwc フォルダの中に wwwc113.zip ファイルを保存する。



6) 保存した wwwc113.zip をダブルクリックする。




7) 解凍されて、左記の wwwc113 フォルダができる。


8) デスクトップ上にWWW.C.exe のショートカットを作成する。  
(手動で実行する為と、ステップ3で スタートアップに入れて、PC起動時に自動で実行させる為。)

9) WWW.C.exe をダブルクリックする。


## 2. 悠webをモニターするように、wwwcプログラムを設定する。



1) プログラムが起動された。



2) ファイル  
- 新規作成  
- HTTPアイテムの追加を選ぶ。




3) - ①トップページの名前,  
URLを設定する。

名前：悠学の会 悠web

URL：http://yuugaku.tokyo/

OK をクリックする。




再度

- ファイル

- 新規作成

- HTTPアイテムの追加  
を選ぶ。




3) - ②会員専用ページの名前,  
URLを設定する。

名前：悠web 会員専用

URL：会員専用を開いて  
URLをコピーする。

OK をクリックする。




4) チェック条件を設定する。


- 表示

- オプション

を選ぶ。



5) 音を鳴らす のレ点を外し  
メッセージを出す のレ点  
だけにする。




6) 自動チェックのタブを  
クリックする。

起動時にチェックするに  
レ点を入れる。

OK をクリックする。







設定完了。

クローズする。


### 3. ステップ 1-8) で作成したショートカットを、PC起動時に自動実行するスタートアップフォルダーに入れる。




1) スタートボタンを右クリック  
ファイル名を指定して実行  
をクリックする。



2) Shell:Start と入力して  
OK をクリックする。



3) スタートアップ フォルダ  
が表示される。




6) ここにWWW.C.exe のショ  
ートカットをコピーする。

フォルダーをクローズする。

\*\*\*\*\* セットアップ 完了 \*\*\*\*\*

#### 4. プログラム導入の確認

WWWCショートカットをクリックして、ステータス情報 が表示することを確認する。




- 1) 設定したページ
- ・悠学の会 悠web
  - ・悠web 会員専用

- 2) サイズ
- WWWCプログラムの最初の起動の時は、サイズのみが表示される。

X クローズする。

不具合がある時は、アンインストール後、再度導入を行う。

#### ★PCからWWWCをアンインストールする



PCから削除したいときは、この2つのフォルダーとショートカットを削除してください。レジストリーは使っていませんので、フォルダー削除だけでOKです。

